Requisitos mínimos:

Conhecimentos básicos de informática.

1. Configuração do código de Barras.

Um dos muitos recursos do programa LimerSoft SisVendas é, a utilização do Leitor do código de barras, impressão de etiquetas, carnê, boleto entre outros. Para isso, será necessário realizar a configuração do código de barras.

Leitor de Código de Barras: Em relação ao código de barras, será necessário verificar quais são os equipamentos compatíveis com o sistema operacional Windows, pois, é o sistema operacional que faz o controle entre o hardware e o software. Quando o usuário mira o leitor em um código de barras, o mesmo deverá enviar ao Windows o número do código de barras + a tecla enter.

Primeiro, entre em Meu Computador, Diretório C: > Arquivos de programas > Pasta LimerSoft SisVendas > Pasta CodBarras. Se o programa esta instalado em outro local, verifique a pasta CodBarras. Nas versões 64 bits do Microsoft Windows, a pasta Arquivos de programas poderá estar acompanhada de uma descrição adicional "x86".

Selecione todas as fontes > clique com o botão direito do mouse ou touch-pad > Instalar. Caso não apareça essa opção, poderá ser que o programa, já possui as fontes instaladas. Caso o procedimento não funcione, copie as fontes da pasta CodBarras e cole dentro do local C:\Windows\Fonts.

🔊 30F9		Visualizar	
CIA_C39C		Imprimir	
CODBAR01		Crise Associates DDE - Bitman som - DDECorotes	
CODBAR02		Criar Arquivos PDF e bitmap com o PDFCreator	
CODBAR03	<u> </u>	Instalar	
CODBAR04		7-Zip	

No programa LimerSoft SisVendas, entre no Menu Manutenção > Configurar o sistema > Configuração Avançada > aba Etiquetas e Código de Barras.

Configuração avançada			Fon	ite		
Configurações avan Li Geral Eliquetas e código de barras Camês Nota fisca	Cadas do merSoft SisVe	Fonte: MS Sans Se Brusk Script	Estilo da fonte: ff Regular %77 A Regular	Tamanho:	OK Cancelar	
Fonte padrão para impressão do código de barras: C39HiP36DITt Dimensões da etiqueta: Altura Comprimento Espaçamento vertical 16,9 mm 44,7 mm 2 mm Margens do papel: Esquerda Direita Superior Inferior 15 mm 10 mm 7 mm 10 mm Etiquetas por linha (colunas) 4	Tamanho [26] Alterar Se a configuração da fonte estiver correta, será exibido abaixo uma amostra de um código de barras. Caso contrário, nenensa a nutava SisVendas	É	Cólíquo Negrito Oblíquo e n Exemplo Soript: Ocidental	AaBbYyZz		ar
Altura Comprimento <u>Clique aqui e veia como</u> 237 mm 210 mm <u>corretamente</u>		[Salar	a siucto das dimensãos das oti	e s.	alvar e testar	
Sobre o ajuste das dimensões das etiquetas Mulas vezes a impressão de etiquetas pode não aconte configurações ou limitações da própria impressora. Proc. e dimensões, digite-as nesta tela. Se mesmo assim você alterar (diminuir ou aumentar) um pouco as dimensões do não coincidam com as informações do fabicante, aité qu	Salvar e testar cer como desejado, devido às re pelas informações da etiqueta ainda tiver problemas, tente papel e etiqueta mesmo que e a impressão ocorra	Muitas configu e dimer alterar (não coi correta	o gusca cas universidad entitadas pode ações ou limitações da própria impres sões, digita-as nesta tela. Se mesmo o liminuir ou aurenta) um pouco as din ncidam com as informações do fabrica nente.	não acontecer como desejado, sora. Procure pelas informaçõe assim você ainda tiver problema nensões do papel e etiqueta mu ante, até que a impressão ocorr	devido às s da etiqueta is, tente esmo que a	
corretamente				OK	Concelor	

Na configuração de Etiquetas e código de barras, clique em alterar para inserir uma fonte. Em dimensão insira 297x210, pois o programa imprime em formato de Folha A4 tipo Pimaco Selecione as fontes com código de barras, estilo de fonte, tamanho e clique em ok para confirmar as alterações.

Observações: Para que o leitor de códigos de barras funcione corretamente, no cadastro de produtos, os campos referência e código de barras devem ter a mesmo conteúdo. Alguns leitores de códigos de barras exigem um asterisco no início e no final do código, veja o exemplo abaixo:

Referência	Código de barras
00105PDFKL01	*00105PDFKL01*

Caso o procedimento não funcione corretamente, por favor, verifique com o fabricante, se o seu leitor de código de barras trabalha com diferentes tipos de fonte ou se existe uma fonte específica para ele.

2. Configuração de etiquetas.

Abaixo constam as configurações das etiquetas:



É muito mais Software!

3. Impressão de etiquetas.

Depois de configuradas as dimensões das etiquetas, acesse o Menu Utilitários > Impressão de código de barras (produtos).

Impressão de etiquetas					
Impressão de Etiquetas					
Selecione o produto (somente para impressão de uma etiqueta):					
Brinco Black Light Silver					
Dados de impressão ✓ Imprimir preço de venda Varejo ✓ ✓ Imprimir descrição					
Configurar Imprimir todos produtos ativos VImprimir selecionada					



Se o usuário deseja somente a impressão de um produto, selecione o mesmo, ative os dados de impressão (Imprimir preço de venda, imprimir descrição), imprimir selecionada, insira a quantidade desejada e pressione ok.

Visualização da impressão.

Etiquetas e configuração do código de Barras

Impressão de etiquetas				
Impressão de Etiquetas				
Selecione o produto (somente para impressão de uma etiqueta): Brinco Black Light Silver				
Dados de impressão ☑Imprimir preço de venda Varejo ✓				
Imprimir descrição Imprimir quantidade de estoque atual Configurar Imprimir todos produtos ativos Configurar Imprimir todos produtos ativos				

Brinco Black Light Silver	Brinco Green Dark Silver
⁰ Fs ⁰ 23, ¹ 0 ¹	°R\$ 9,90 ⁴
Brinco Black Light Silver	Brinco Green Dark Silver
⁰ F\$ ⁰ 23, ¹ 10 ¹	°R\$°9,90 ⁴
Brinco Black Light Silver	Brinco Green Dark Silver
⁰ R\$ ⁰ 23, ¹ 10 ¹	°R\$9,90 ⁴
Brinco Black Light Silver	Brinco Green Dark Silver
⁰ R\$ 23.10 ¹	R\$ 13.20
Brinco Black Light Silver	BrincoPink Light Silver

Se o usuário deseja somente a impressão de vários produtos, ative os dados de impressão (Imprimir preço de venda, imprimir descrição), imprimir todos produtos ativos, insira a quantidade desejada e pressione ok.

Visualização da impressão.



É muito mais Software!